


別紙：ファイル共有 設定変更マニュアル

「Windows ファイアウォール設定変更作業」


(Windows Vista 用)

- ① 『スタートボタン』をクリックし、『コントロールパネル』をクリックします。




- ② [コントロールパネル]の画面が表示されます。

コントロールパネルの画面の中から『セキュリティ』の文字をクリックします。



③ [セキュリティ]の画面が表示されます。

『ファイアウォールの状態の確認』をクリックします。




以下の画面が表示された場合は、『続行』をクリックします。




④ [Windows ファイアウォールの設定]の画面が表示されます。

『すべての着信接続をブロックする』にチェックが入っている場合はクリックしてチェックを外します。
『例外』のタブをクリックします。



⑤ 「プログラムまたはポート」の中から『ファイルとプリンタの共有』にチェックが入っていない場合はクリックしてチェックを入れます。『適用』をクリック後、『OK』をクリックします。




⑥ 『スタートボタン』をクリックし、『検索の開始』テキストボックスに「ファイアウォール」と入力して検索します。

検索結果が表示されたら、『セキュリティが強化された Windows ファイアウォール』をクリックします。





以下の画面が表示された場合は、『続行』をクリックします。




⑦ 「セキュリティが強化された Windows ファイアウォール」の画面が表示されます。


『受信の規則』をクリックします




「受信の規則」の一覧が表示されたら、名前の左にあるアイコンが緑色  になっている『ファイルとプリンタの共有 (SMB 受信)』（プライベートプロファイル※）をダブルクリックします。

※ ファイアウォールの設定によっては、「プライベート」以外のプロファイルが有効  になっている場合もあります。


その場合は、有効なプロファイルに該当する『ファイルとプリンタの共有 (SMB 受信)』をダブルクリックします。




- ⑧ 「ファイルとプリンタの共有 (SMB 受信) のプロパティ」画面が表示されます。
『スコープ』のタブをクリックします。



- ⑨ 「リモート IP アドレス」で『任意の IP アドレス』を選択し、『適用』をクリックした後、『OK』をクリックします



※アクセスを許可するネットワークの IP アドレスおよびサブネットアドレスがわかっている場合は、『これらの IP アドレス』を選択した後、『追加』をクリックし、ネットワークの IP アドレスおよびサブネットアドレスを指定します。



⑩以上で設定完了です。ファイル共有ができるか確認してみてください。