
スマートフォンで VPN VPN 接続初期設定マニュアル 【iOS8.x 版】

初期設定方法について・・・・・・・・・・2
接続・切断方法について・・・・・・・・・・5



株式会社アーツネットワーク

URL : <http://www.anw.jp/>

MAIL : vpn@anw.jp

Ver120919

【初期設定】



① 「ホーム画面」より「設定」をタップします



② 「設定メニュー」から「一般」をタップします



③ 「一般」メニューから「VPN」をタップします



④ 「VPN」メニューから「VPN 構成を追加...」をタップします。

SIMなし 15:00
 キャンセル 構成を追加 **保存**

⑤ 「L2TP」が選択されていることを確認し以下項目を入力
 します。

項目	入力項目
説明	任意 例：社内 LAN 等
サーバ	VPN アダプタ グローバルIP アドレス ※1
アカウント	VPN 接続ユーザ名 ※2
RSA SecureID	オフ
パスワード	空欄
シークレット	共有シークレット※1
すべての信号を送信	オフ

※1 お客様毎で入力する値が異なります。
 ※2 利用者毎で入力する値が異なります。
 全て入力後、画面右上の保存 をタップします。

⑥ 以上で設定は完了です。

L2TP PPTP IPSec

説明 必須

サーバ 必須

アカウント 必須

RSA SecurID

パスワード 毎回確認

シークレット

すべての信号を送信

SIMなし 15:08
 < 一般 VPN

VPN構成

接続されていません

✓ Test (i)
 カスタム

VPN構成を追加...

【接続・切断方法について】



① 「ホーム」画面から「設定」をタップします。



② 「設定」メニュー「VPN」をフリックし「オン」にします。



③ VPN 接続用のパスワードを入力します。



④ 画面左上に「VPN」と表示されれば接続完了です。

⑤ VPN を切断する場合は、VPN をフリックしオフにします。

スマートフォンでVPN VPN接続初期設定マニュアル 【iOS8.x 版】

2014年9月版

発行：株式会社アーツネットワーク

Copyright © ArtsNetWave All Rights Reserved
